

eSIMManager 1.4 · 實機操作指南

eSIM 全流程標準作業程序 (SOP)

零基礎手把手使用與除錯說明手冊

本手冊收錄真實 iPhone 17 Pro 模擬器操作畫面截圖


詳細解析「買卡匯入 → 欄位填寫 → 系統安裝 → 監控用量 → 親友分發 → 換機備份」全流程

SOP 1 如何開啟 App 與選擇匯入方式

操作流程說明：

1. 在 iPhone 上點擊打開 **eSIMManager**。
2. 進入主畫面後，點擊右上角的「+」按鈕。
3. 螢幕下方將彈出「匯入 eSIM」選單（如右圖實機截圖）。
4. 依據您收到的網卡憑證選擇對應方式：
 -  **掃描 QR Code**：開啟相機對準紙本或螢幕上的二維碼。
 -  **從相簿辨識**：選取通訊軟體收到的二維碼截圖。
 -  **匯入 PDF**：自動擷取供應商 PDF 憑證內的 QR Code。
 -  **手動輸入**：手動貼上 SM-DP+ 伺服器地址與啟用碼。

 **本地隱私保證**：相機與相簿圖片辨識均在手機本機透過 Apple Vision 框架解析，無需將影像上傳至雲端伺服器。



SOP 2 匯入欄位詳細解讀（每個欄位代表什麼）

欄位填寫說明（如右圖編輯表單）：

欄位名稱	意義說明	填寫範例
廠商	購買平台或電信商名稱	SoftBank、WaySim
方案	自訂方便辨識的名稱	日本5天 5G 吃到飽
SM-DP+ 地址	電信伺服器域名（掃描自動帶入）	smdp.io
Matching ID	該卡片專屬的開卡代碼	DEMO-1234-ABCD
確認碼 (PIN)	部分電信商要求的驗證碼	選填（無則留空）
流量類型	每日限量、總量包或吃到飽	依方案規格選取
有效天數	開卡後的可用天數（換算到期日）	5 天

確認所有欄位資料無誤後，點擊右上角「儲存」即可將卡片收錄至列表中。

請拿出 iPhone 進行實機操作演練：

1. 打開 iPhone 上的 eSIMManager App。
2. 點擊右上角「+」→ 選擇「掃描 QR Code」。
3. 對準右側的示範二維碼進行掃描。
4. App 將自動解析並帶入示範資料（廠商：
smdp.traveldemo.net、方案：示範 5G 網卡
(10GB)）。
5. 點擊「儲存」，這張卡片將收錄至「尚未安裝」分區中！

💡 安心練習：此二維碼為符合 GSMA LPA 規範之示範測試碼，非真實上網憑證，無任何扣款風險。



📱 模擬測試專用 eSIM QR Code

開啟 eSIMManager 點選「+」掃描此碼測試匯入流程（示範憑證）

LPA:1\$smdp.traveldemo.net\$DEMO-JAPAN-5G-10GB

SOP 3 出國開卡：跳轉 iOS 系統設定安裝

出國開卡三大步驟：

1. 在 App 內觸發安裝：
 - 點進欲開卡的 eSIM 詳細頁面，滑至底部點擊「觸發安裝到系統設定」。
 - 彈出確認對話框（如右圖截圖）→ 點擊「繼續」。
2. 在 iOS 系統設定中確認：
 - 系統將自動跳轉至 iOS「設定」App 之 eSIM 安裝精靈。
 - 依指示點擊「繼續」→「加入行動方案」完成安裝。
 - 將 iPhone「行動數據」線路切換至該張旅遊 eSIM。
3. 回到 App 記錄狀態：
 - 返回 eSIMManager，點擊「標記為使用中」，系統將自動啟動精準到期倒數！

⚠ 系統必備條件：裝置需使用 iOS 17.5 或以上，且開卡當下需連上網路（如機場 Wi-Fi）。



SOP 4 在國外期間：到期倒數與流量估算

在國外日常追蹤方式（如右圖實機截圖）：

1. 實時秒級倒數：

- 進入卡片詳細頁，「剩餘時間」會以 **天、時、分、秒** 實時跳動呈現。

2. 啟用本機流量估算：

- 在詳細頁找到「行動流量估算」區塊。
- 點擊「開始估算此卡的行動流量」。
- App 將從點擊當下讀取 iPhone pdp_ip* 行動網路介面的傳輸數據，顯示估算已用 GB、剩餘 GB 與進度條。

3. 設定桌面小工具 (Widget)：

- 長按 iPhone 桌面 → 點擊左上角「+」→ 搜尋「eSIMManager」加入小工具，免開 App 即時掌握剩餘天數。

 **流量數據備註：**此功能為本機網路介面統計之參考值，非電信商即時帳單；實際剩餘額度請以電信商官方為準。



主畫面 4 大自動分區邏輯（如右圖實機截圖）：

- **使用中**：目前正在作為行動數據使用的網卡（置頂顯示）。
- **即將到期**：剩餘天數在 7 天以內的卡片，黃色警示提示。
- **尚未安裝 / 已安裝未啟用**：已預購但出國待開卡的卡片。
- **已到期**：行程結束已失效之歷史記錄。

管理與篩選技巧：

- 標籤過濾**：點擊左上角「標籤」圖示，快速按自訂標籤（如「日本」、「歐洲」）篩選。
- 修改資料**：點擊卡片右上角「編輯」，隨時修改名稱或備忘。
- 刪除卡片**：在清單項目上「向左滑動」即可刪除。



SOP 6 代購分發：透過 P2P 離線 QR Code 分給親友

幫同行家人朋友代購網卡時的操作 SOP：

1. 手機 A（代購主購人）操作：

- 進入為親友購買的那張卡片詳細頁。
- 滑至「轉移與分配」區塊，點擊「分享 eSIM 紀錄與啟用資訊」。
- 螢幕將彈出全螢幕專屬分享二維碼（如右圖截圖）。

2. 手機 B（家人或同行者）操作：

- 在手機 B 上打開 eSIMManager App。
- 點擊右上角「+」→「掃描 QR Code」。
- 對準手機 A 螢幕上的二維碼掃描。
- 手機 B 自動帶入完整方案名稱、天數與憑證，點儲存即完成！
- 家人即可在手機 B 上依照 SOP 3 完成系統開卡。

⚠️ 注意事項：分享二維碼包含啟用憑證，請僅於信任環境中展示。部分電信商啟用碼為單次使用，轉移前請確認原卡是否已安裝。



SOP 7 換手機防遺失：AES-GCM 加密備份與還原

資料備份與換機還原步驟（如右圖設定頁面）：

【匯出備份】

1. 點擊底部導覽列「設定」圖示。
2. 滑至「資料備份與匯入」區塊。
3. 在「備份密碼」欄位輸入自訂密碼（至少 6 位數）。
4. （可選）勾選「排除敏感啟用資料」以隱藏代碼。
5. 點擊「匯出加密備份檔」，產出標準 .json 加密檔案。
6. 儲存至「檔案」App、Google Drive，或透過 LINE / AirDrop 傳送。

【換新手機匯入還原】

1. 在新 iPhone 上安裝 eSIMManager，進入「設定」分頁。
2. 點擊「匯入備份檔」選取該 .json 檔案。
3. 彈窗中輸入當初設定的正確密碼，點擊確認即可完整復原！



FAQ 常見問題與系統限制排解

問題狀況	原因說明與解決方式
點擊「觸發安裝」後為什麼沒有自動裝好？	受限於 iOS 安全機制，任何第三方 App 均無法在背景靜默安裝 eSIM。點擊後會開啟系統「設定」，必須由您在 iOS 畫面上手動點擊「繼續」與「確認加入方案」。
掃描 QR Code 提示無法辨識？	請確認該 QR Code 為標準 GSMA LPA 格式（以 LPA:1\$ 開頭）。若為普通純文字或一般網址，請改用「手動輸入」或向供應商取得正確 QR 圖檔。
本機流量估算為什麼和電信商有誤差？	本功能為讀取 iPhone 行動介面收發的資料量統計，無法分辨特定電信商的免流量優惠或帳單計費週期。估算值僅供參考，實際用量以電信商官方系統為準。
更換新手機後卡片記錄不見了？	本 App 資料預設存放於本機沙盒中不經雲端。更換手機前請務必執行 SOP 7 加密備份 ，並於新手機匯入還原。